



Version: L118

© 1997 - 2025 Planon. All rights reserved.

Planon and the Planon logo are registered trademarks of Planon Software Development B.V. or its affiliates. All other product and company names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Planon Software Development B.V., its affiliates and/or licensors own the copyright to all Planon software and its associated data files and user manuals.

Although every effort has been made to ensure this document and the Planon software are accurate, complete and up to date at the time of writing, Planon Software Development B.V. does not accept liability for the consequences of any misinterpretations, errors or omissions.

A customer is authorized to use the Planon software and its associated data files and user manuals within the terms and conditions of the license agreement between customer and the respective legal Planon entity as soon as the respective Planon entity has received due payment for the software license.

Planon Software Development B.V. strictly prohibits the copying of its software, data files, user manuals and training material. However, customers are authorized to make a back-up copy of the original CD-ROMs supplied, which can then be used in the event of data loss or corruption.

No part of this document may be reproduced in any form for any purpose (including photocopying, copying onto microfilm, or storing in any medium by electronic means) without the prior written permission of Planon Software Development B.V. No copies of this document may be published, distributed, or made available to third parties, whether by paper, electronic or other means without Planon Software Development B.V.'s prior written permission.

# About this Document

## Intended Audience

This document is intended for *Planon Software Suite* users.

## Contacting us

If you have any comments or questions regarding this document, please send them to: [support@planonsoftware.com](mailto:support@planonsoftware.com).

## Document Conventions

### **Bold**

Names of menus, options, tabs, fields and buttons are displayed in bold type.


### *Italic text*

Application names are displayed in italics.

### CAPITALS

Names of keys are displayed in upper case.

## Special symbols

	Text preceded by this symbol references additional information or a tip.
	Text preceded by this symbol is intended to alert users about consequences if they carry out a particular action in Planon.

# Table of Contents

Informationen zu Schließmanagement.....	6
Schließmanagement – Konzepte.....	7
Autocodierung.....	7
Anlagen.....	7
Ausgegebene Schlüssel und Schlüsselbunde.....	8
Schlüssel.....	8
Schlüsseldefinition.....	8
Schlüsselbund.....	8
Schlossdefinition.....	8
Schloss.....	9
Mitarbeiter.....	9
Objekt.....	9
Zurückgegebene Schlüssel und Schlüsselbunde.....	9
Raum.....	9
Aufbewahrungsort.....	9
Besucher.....	9
Mit Schließmanagement arbeiten.....	10
Schlüsseldefinitionen hinzufügen.....	10
Schlüssel hinzufügen.....	11
Autocodierung aktivieren und deaktivieren.....	11
Schlüssel ausgeben.....	12
Schlüssel zurücknehmen.....	13
Schlüsselbunde hinzufügen.....	13
Schlüsselbunde ausgeben und zurücknehmen.....	14
Schlossdefinitionen hinzufügen.....	14
Schlösser hinzufügen.....	15

Aufbewahrungsorte hinzufügen.....	15
Schlüsseldefinitionen mit Schlossdefinitionen verknüpfen.....	16
Schlossdefinitionen mit Schlüsseldefinitionen verknüpfen.....	16
Schlüssel mit Schlüsselbunden verknüpfen.....	17
Alle Schlüssel- oder Schlossdefinitionen anzeigen.....	18
Schlüsselbunde eines ausgewählten Objekts anzeigen.....	18
Schließmanagement – Felddescriptions.....	19
Schlüsseldefinitionen felder.....	19
Schlüssel ausgeben.....	19
Schlüssel ausgeben.....	21
Schlüsselbunde hinzufügen.....	22
Schlüsselbunde ausgeben und zurücknehmen.....	22
Schlossdefinitionen hinzufügen.....	23
Schlösser felder.....	24
Aufbewahrungsorte hinzufügen.....	25
Index.....	26

# Informationen zu Schließmanagement

TSI in Planon ProCenter, mit dem eine Organisation verwalten kann, wer zu welchen ihrer Objekte, Räume und Anlagen Zutritt hat. Die Funktionen von **Schließmanagement** lassen sich in die folgenden beiden Hauptkategorien unterteilen:

- Funktionen zum Hinzufügen von Schlüsseln und Schlössern einer Organisation zum System
- Funktionen zum Verfolgen von Schlüsseln, die an Mitarbeiter und Besucher ausgegeben und von ihnen zurückgegeben werden

Schließmanagement erlaubt es Einzelpersonen in einer Organisation (z. B. den Sicherheitsverantwortlichen), Schlüsseldefinitionen, Schlossdefinitionen, Schlüssel und Schlösser hinzuzufügen. Die Schlüssel können dann mit Schlüsseldefinitionen, die Schlösser mit Schlossdefinitionen und die Schlüsseldefinitionen mit Schlossdefinitionen verknüpft werden, um so einen Zugangsplan für Objekte, Räume und Anlagen zu erstellen. Außerdem enthält **Schließmanagement** Funktionen für Personalabteilungen und den Empfang, mit deren Hilfe die an die Mitarbeiter oder Besucher ausgegebenen und von diesen zurückgegebenen Schlüssel verfolgt werden können.

# Schließmanagement – Konzepte

In diesem Abschnitt werden die im TSI **Schließmanagement** verwendeten Konzepte und deren Beziehungen untereinander näher erläutert. Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:

- [Autocodierung](#)
- [Anlagen](#)
- [Ausgegebene Schlüssel und Schlüsselbunde](#)
- [Schlüssel](#)
- [Schlüsseldefinition](#)
- [Schlüsselbund](#)
- [Schlossdefinition](#)
- [Schloss](#)
- [Mitarbeiter](#)
- [Objekt](#)
- [Zurückgegebene Schlüssel und Schlüsselbunde](#)
- [Raum](#)
- [Aufbewahrungsort](#)
- [Besucher](#)

## Autocodierung

Einstellung, die Sie in **Felddefinitionen** vornehmen können, um das automatische Generieren von Codes für Schloss- und Schlüsseldefinitionen zu aktivieren. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.

## Anlagen

Gegenstände von Wert, die ein Unternehmen besitzt, wie z. B. Möbel, Computer-Hardware usw., für die mittels Schlössern und Schlüsseln Zugangsbeschränkungen eingerichtet werden können.

In **Schließmanagement** können Anlagen im Auswahlschritt **Komponenten > Anlagen** ausgewählt und angezeigt werden.

# Ausgegebene Schlüssel und Schlüsselbunde

Schlüssel und Schlüsselbunde, die sich nicht an ihrem Aufbewahrungsort, sondern im Besitz von Personen befinden. Schlüsselbunde können an Mitarbeiter oder Besucher ausgegeben werden. Einzelschlüssel können nur an Mitarbeiter ausgegeben werden.

Schlüsselbunde oder Schlüssel können entweder in **Personenverwaltung** oder in **Schließmanagement** ausgegeben werden.

## Schlüssel

Gerät zum Öffnen eines Schlosses, mit dem der Zugang zu einem Objekt, einem Raum oder einer Anlage gesichert ist. In *Planon ProCenter* werden die mit einem physischen Schlüssel verknüpften Daten einem Bestandteil hinzugefügt, der für diesen Schlüssel steht.

## Schlüsseldefinition

Allgemeine Attribute eines Schlüssels, die auch von allen Kopien des Schlüssels übernommen werden. Jeder Schlüssel, der Planon ProCenter hinzugefügt wird, muss mit einer Schlüsseldefinition verknüpft werden. Schlüsseldefinitionen können mit Schlossdefinitionen verknüpft werden, was impliziert, dass alle Schlüssel, die zur Schlüsseldefinition gehören, mit allen Schlössern kompatibel sind, die mit der Schlossdefinition verknüpft sind.

## Schlüsselbund

Satz von Schlüsseln, der in Planon ProCenter an Mitarbeiter oder Besucher ausgegeben werden kann. Wenn ein Schlüssel Teil eines Schlüsselbunds ist, muss dessen Aufbewahrungsort immer der des Schlüsselbunds sein, und er kann nicht mehr einzeln ausgegeben werden. Wenn ein einzelner Schlüssel an einen Besucher ausgegeben werden soll, muss ein Schlüsselbund erstellt werden, der diesen Schlüssel enthält.

## Schlossdefinition

Allgemeine Attribute eines Schlosses, die auch von allen Kopien des Schlosses übernommen werden. Jedes Schloss, das Planon ProCenter hinzugefügt wird, muss mit einer Schlossdefinition verknüpft werden. Schlossdefinitionen können mit Schlüsseldefinitionen verknüpft werden, was impliziert, dass alle Schlösser, die zur Schlossdefinition gehören, mit allen Schlüsseln kompatibel sind, die mit der Schlüsseldefinition verknüpft sind.

## Schloss

Gerät, das nach dem Öffnen mit einem Schlüssel Zutritt zu einem Objekt, einem Raum oder einer Anlage gewährt. In Planon ProCenter werden die mit einem physischen Schloss verknüpften Daten einem Bestandteil hinzugefügt, der für dieses Schloss steht.

## Mitarbeiter

Interne Mitarbeiter einer Organisation.

Personen, die zum Kreis der internen Mitarbeiter einer Organisation gehören, können in Personenverwaltung hinzugefügt werden.

## Objekt

Physisches Gebäude, für das mittels Schlössern und Schlüsseln Zugangsbeschränkungen eingerichtet werden können.

## Zurückgegebene Schlüssel und Schlüsselbunde

Zuvor an Einzelpersonen ausgegebene Schlüssel und Schlüsselbunde, die an ihren Aufbewahrungsort zurückgelangt sind.

## Raum

Raum in einem physischen Gebäude, für den mittels Schlössern und Schlüsseln Zugangsbeschränkungen eingerichtet werden können.

## Aufbewahrungsort

Ort, an dem die Schlüssel und Schlösser aufbewahrt werden, wenn sie nicht benutzt werden. Sie können für jedes Schloss und jeden Schlüssel einen Aufbewahrungsort festlegen. Wenn ein Schlüssel aber Teil eines Schlüsselbunds wird, ändert sich dessen Aufbewahrungsort automatisch in den Aufbewahrungsort des Schlüsselbunds.

## Besucher

Eine Person, die eine Organisation besucht. Besucher können in **Personenverwaltung** hinzugefügt werden.

# Mit Schließmanagement arbeiten

TSI in Planon ProCenter, mit dem eine Organisation verwalten kann, wer zu welchen ihrer Objekte, Räume und Anlagen Zutritt hat. Die Funktionen von **Schließmanagement** lassen sich in die folgenden beiden Hauptkategorien unterteilen:

- Funktionen zum Hinzufügen von Schlüsseln und Schlössern einer Organisation zum System
- Funktionen zum Verfolgen von Schlüsseln, die an Mitarbeiter und Besucher ausgegeben und von ihnen zurückgegeben werden

**Schließmanagement** erlaubt es Einzelpersonen in einer Organisation (z. B. den Sicherheitsverantwortlichen), Schlüsseldefinitionen, Schlossdefinitionen, Schlüssel und Schlösser hinzuzufügen. Die Schlüssel können dann mit Schlüsseldefinitionen, die Schlösser mit Schlossdefinitionen und die Schlüsseldefinitionen mit Schlossdefinitionen verknüpft werden, um so einen Zugangsplan für Objekte, Räume und Anlagen zu erstellen. Außerdem enthält **Schließmanagement** Funktionen für Personalabteilungen und den Empfang, mit deren Hilfe die an die Mitarbeiter oder Besucher ausgegebenen und von diesen zurückgegebenen Schlüssel verfolgt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:

- [Schlüsseldefinitionen hinzufügen](#)
- [Schlüssel hinzufügen](#)
- [Autocodierung aktivieren und deaktivieren](#)
- [Schlüssel ausgeben](#)
- [Schlüssel zurücknehmen](#)
- [Schlüsselbunde hinzufügen](#)
- [Schlüsselbunde ausgeben und zurücknehmen](#)
- [Schlossdefinitionen hinzufügen](#)
- [Schlösser hinzufügen](#)
- [Aufbewahrungsorte hinzufügen](#)
- [Schlüsseldefinitionen mit Schlossdefinitionen verknüpfen](#)
- [Schlossdefinitionen mit Schlüsseldefinitionen verknüpfen](#)
- [Schlüssel mit Schlüsselbunden verknüpfen](#)
- [Alle Schlüssel- oder Schlossdefinitionen anzeigen](#)
- [Schlüsselbunde eines ausgewählten Objekts anzeigen](#)

## Schlüsseldefinitionen hinzufügen

### Vorgehensweise

1. Gehen Sie zum Komponenten > Schlüsseldefinitionen.
2. Klicken Sie im Aktivitätsmenü Schlüsseldefinitionen auf Hinzufügen.
3. Füllen Sie im Datenbereich die entsprechenden Felder aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch

[Schlüsseldefinition](#)

[Autocodierung aktivieren und deaktivieren](#)

## Schlüssel hinzufügen

Hinzufügen eines oder mehrerer Schlüssel zu einer Schlüsseldefinition

### Vorgehensweise

1. Gehen Sie zum Komponenten > Schlüsseldefinitionen.
2. Wählen Sie im Aktivitätsmenü Schlüsseldefinitionen die Schlüsseldefinition aus, der Sie einen Schlüssel hinzufügen möchten.
3. Gehen Sie auf der Auswahlebene Schlösser und Schlüssel zum Auswahlschritt Schlüssel.
4. Klicken Sie im Aktivitätsmenü Schlüssel auf Hinzufügen.
5. Füllen Sie im Datenbereich die entsprechenden Felder aus. Für eine beschreibungen dieser Felder, sehen Sie Schlüsselfelder.
6. Klicken Sie auf Speichern. Ein Schlüssel ist zum Definition hinzugefügt.

Siehe auch

[Schlüssel](#)

[Schlüsseldefinition](#)

[Schlüsselbund](#)

[Aufbewahrungsort](#)

## Autocodierung aktivieren und deaktivieren

Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Generierung eines Codes für Schlüssel- oder Schlossdefinitionen. Standardmäßig ist die Autocodierung aktiviert.

### Vorbereitung

Wählen Sie im TSI **Felddefinitionen** auf der Auswahlebene **Business Objects** entweder das Business Object **Schlüsseldefinitionen** oder das Business Object **Schlossdefinitionen** aus.

## Vorgehensweise

Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Generierung eines Codes für Schlüssel- oder Schlossdefinitionen.

### Vorgehensweise

1. Legen Sie im Aktivitätsmenü Statusübergänge den Status für das Business Object Schlüsseldefinitionen oder den Status für das Business Object Schlossdefinitionen auf In Bearbeitung fest.
2. Klicken Sie im Aktivitätsmenü Systemeigene Business Objects auf BO-Einstellungen.

Abhängig vom Business Object, das Sie ausgewählt haben, wird das Dialogfeld **Einstellungen Schlüsseldefinition** oder **Einstellungen Schlossdefinition** geöffnet.

3. Klicken Sie auf Ja, um die Autocodierung zu aktivieren, oder auf Nein, um sie zu deaktivieren.
4. Klicken Sie auf Speichern.
5. Klicken Sie auf Schließen.
6. Wählen Sie auf der Auswahlebene Business Objects im Aktivitätsmenü Statusübergänge den Status Abgeschlossen aus.

Je nachdem, welches Business Object und welche Option Sie ausgewählt haben, ist für **Schlüsseldefinitionen** bzw. **Schlossdefinitionen** jetzt die Autocodierung aktiviert bzw. deaktiviert.

## Siehe auch

[Autocodierung](#)

# Schlüssel ausgeben

Erfassen von Schlüsseln, die an Mitarbeiter oder Besucher ausgegeben oder von ihnen zurückgegeben wurden.

---

Die Ausgabe eines einzelnen Schlüssels an einen Besucher ist nicht möglich. Wenn Sie einem Besucher einen einzelnen Schlüssel geben möchten, müssen Sie einen Schlüsselbund mit nur einem Schlüssel erstellen.

---

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie Schlösser und Schlüssel > Schlüssel.
2. Wählen Sie einen Schlüssel aus zur Auswahlebene Übereinstimmende Schlösser/Schlüssel und klicken Sie im Aktivitätsmenü auf Ausgabe.
3. Füllen Sie im Datenbereich die entsprechenden Felder aus.

In [Schlüssel ausgeben Felder](#) werden diese Felder genauer beschrieben:

4. Klicken Sie auf Speichern.

Damit ist der Vorgang der Ausgabe eines Schlüssels an einem ausgewählten Person abgeschlossen.

## Schlüssel zurücknehmen

### Vorgehensweise

1. Gehen Sie auf der Auswahlebene Übereinstimmende Schlösser/ Schlüssel zum Auswahlschritt Aus- und zurückgegebene Schlüssel.
2. Wählen Sie den ausgegebenen Schlüssel aus, der zurückgenommen werden soll.
3. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf Zurück.
4. Im Feld Rücknahmedatum werden daraufhin das zum Zeitpunkt der Rücknahme aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Der Schlüssel ist nun als zurückgenommen gekennzeichnet.



Nach der Rücknahme eines Schlüssels kann es bis zu maximal 60 Sekunden dauern, bis dieser Schlüssel erneut ausgegeben werden kann.

## Schlüsselbunde hinzufügen

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie Komponenten > Schlüsselbunde. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf Hinzufügen.
2. Füllen Sie im Datenbereich die entsprechenden Felder aus.

In [Schlüsselbundefelder](#) werden diese Felder genauer beschrieben.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Der Schlüsselbund ist damit hinzugefügt.

### Siehe auch

[Schlüsselbund](#)

[Aufbewahrungsort](#)

# Schlüsselbunde ausgeben und zurücknehmen

Erfassen von Schlüsselbunden, die an Mitarbeiter oder Besucher ausgegeben oder von ihnen zurückgegeben wurden.

## Vorgehensweise

1. Wählen Sie Komponenten > Schlüsseldefinitionen.
2. Wählen Sie den gewünschten Schlüsselbund aus.
3. Wählen Sie Schlösser und Schlüssel.
4. Wenn Sie einen Schlüsselbund an einen Mitarbeiter oder Besucher ausgeben möchten, gehen Sie zum Auswahlschritt Aus- und zurückgegebene Schlüsselbunde.
5. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf Ausgabe.
6. Füllen Sie im Datenbereich die entsprechenden Felder aus.

In **Schlüsselbundefelder** werden diese Felder genauer beschrieben.

7. Klicken Sie auf Speichern.

Damit ist der Vorgang der Ausgabe eines Schlüsselbunds an einen Mitarbeiter oder Besucher abgeschlossen.

Schlüsselbunde zurücknehmen

1. Wählen Sie unter **Schlösser und Schlüssel > Aus- und zurückgegebene Schlüsselbunde** den Schlüsselbund aus, der zurückgegeben wird.
2. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf **Zurück**.
3. Im Feld **Rücknahmedatum** werden daraufhin das zum Zeitpunkt der Rücknahme aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit angezeigt.  
Der Schlüsselbund ist nun als zurückgenommen gekennzeichnet.

---

Nach der Rücknahme eines Schlüsselbunds kann es bis zu maximal 60 Sekunden dauern, bis dieser Schlüssel oder Schlüsselbund erneut ausgegeben werden kann.

---

# Schlossdefinitionen hinzufügen

Hinzufügen einer Schlossdefinition in **Schließmanagement**

## Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Aktivitätsmenü Schlossdefinitionen auf Hinzufügen.

2. Füllen Sie im Datenbereich die entsprechenden Felder aus.  
In [Schlossdefinitionenfelder](#) werden diese Felder genauer beschrieben.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch

[Autocodierung aktivieren und deaktivieren](#)

## Schlösser hinzufügen

Hinzufügen eines oder mehrerer Schlösser zu einer Schlossdefinition

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie Schlösser und Schlüssel > Schlösser und wählen Sie die Schlossdefinition aus, der Sie ein Schloss hinzufügen möchten.
2. Gehen Sie zum Auswahlschritt Standorte > Objekte, und wählen Sie das Objekt aus, dem Sie das Schloss hinzufügen möchten.
3. Gehen Sie zum Auswahlschritt Schlösser.
4. Klicken Sie im Aktivitätsmenü Schlösser auf Hinzufügen.
5. Füllen Sie im Datenbereich die entsprechenden Felder aus.  
In [Schlösserfelder](#) werden diese Felder genauer beschrieben.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch

[Schloss](#)

[Schlossdefinition](#)

[Aufbewahrungsort](#)

## Aufbewahrungsorte hinzufügen

Hinzufügen von Aufbewahrungsorten für Schlösser und Schlüssel

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie Standorte > Aufbewahrungsorte. Klicken Sie im Aktivitätsmenü auf Hinzufügen.
2. Füllen Sie im Datenbereich die entsprechenden Felder aus.  
In [Aufbewahrungsorte hinzufügen](#) werden diese Felder genauer beschrieben.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie vom Auswahlschritt **Aufbewahrungsorte** zum Auswahlschritt **Schlösser und Schlüssel > Schlüssel**, gehen, werden alle Schlüssel (einschließlich der Schlüssel, die mit einem Schlüsselbund verknüpft sind) angezeigt, die an diesem Aufbewahrungsort aufbewahrt werden.

**Siehe auch**

[Aufbewahrungsort](#)

[Schlüsselbund](#)

## Schlüsseldefinitionen mit Schlossdefinitionen verknüpfen

Verknüpfen einer Schlüsseldefinition mit einer Schlossdefinition

### Vorgehensweise

1. Gehen Sie zum Komponenten > Schlüsseldefinitionen.
2. Wählen Sie die Schlüsseldefinition aus, die Sie mit einer Schlossdefinition verknüpfen möchten.
3. Klicken Sie im Aktivitätsmenü Verknüpfungen auf Schlossdefinitionen.

Das Dialogfeld **Schlossdefinitionen** wird geöffnet.

4. Wählen Sie unter Verfügbar mindestens eine relevante Schlossdefinition aus.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Rechtspfeil.

Die ausgewählten Schlossdefinitionen werden in die Liste unter **In Benutzung** verschoben.



Wenn Sie die Verknüpfung mit Schlossdefinitionen aufheben möchten, wählen Sie die betreffenden Schlossdefinitionen unter **In Benutzung** aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche mit dem Linkspfeil. Die ausgewählten Schlossdefinitionen werden damit in die Liste **Verfügbar** verschoben.

6. Klicken Sie auf OK.

Die Schlüsseldefinition ist nun mit den ausgewählten Schlossdefinitionen verknüpft. Anschließend werden alle Schlüssel, die zu dieser Schlüsseldefinition gehören, mit den Schlössern verknüpft, die zu den ausgewählten Schlossdefinitionen gehören.

## Schlossdefinitionen mit Schlüsseldefinitionen verknüpfen

Verknüpfen einer Schlosdefinition mit einer Schlüsseldefinition

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie Komponenten > Schlosdefinitionen.
2. Wählen Sie die Schlosdefinition aus, die Sie mit einer Schlüsseldefinition verknüpfen möchten.
3. Klicken Sie im Aktivitätsmenü Verknüpfungen auf Schlüsseldefinitionen.

Das Dialogfeld **Schlüsseldefinitionen** wird geöffnet.

4. Wählen Sie unter Verfügbar mindestens eine relevante Schlüsseldefinition aus.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Rechtspfeil.

Die ausgewählten Schlüsseldefinitionen werden in die Liste **In Benutzung** verschoben.

---

Wenn Sie die Verknüpfung mit den Schlüsseldefinitionen aufheben möchten, wählen Sie die betreffenden Schlüsseldefinitionen unter **In Benutzung** aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche mit dem Linkspfeil. Die ausgewählten Schlüsseldefinitionen werden damit in die Liste **Verfügbar** verschoben.

---

6. Klicken Sie auf OK.

Die Schlosdefinition ist nun mit den ausgewählten Schlüsseldefinitionen verknüpft. Anschließend werden alle Schlösser, die zu dieser Schlosdefinition gehören, mit den Schlüsseln verknüpft, die zu den ausgewählten Schlüsseldefinitionen gehören.

### Siehe auch

[Schlosdefinition](#)

[Schlüsseldefinition](#)

## Schlüssel mit Schlüsselbunden verknüpfen

Verknüpfen eines Schlüssels mit einem Schlüsselbund

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie Schlösser und Schlüssel > Schlüssel.
2. Wählen Sie den Schlüssel aus, den Sie mit einem Schlüsselbund verknüpfen möchten.
3. Öffnen Sie das Dialogfeld Schlüsselbund, indem Sie im Feld Schlüsselbund auf die Dialogfeldschaltfläche klicken.
4. Wählen Sie den gewünschten Schlüsselbund aus.

5. Klicken Sie auf OK.

Der Schlüssel ist nun mit dem ausgewählten Schlüsselbund verknüpft.

## Alle Schlüssel- oder Schlossdefinitionen anzeigen

Anzeigen aller Schlüssel oder Schlossdefinitionen auf der Auswahlebene **Komponenten**, unabhängig davon, ob diese mit einem Objekt verknüpft sind. Standardmäßig werden in der Bestandteilliste des Auswahlstoffs **Schlüsseldefinitionen** bzw. **Schlossdefinitionen** nur die Schlüssel- oder Schlossdefinitionen angezeigt, die mit Objekten verknüpft sind, die im Auswahlstoffs **Standorte > Objekte** ausgewählt wurden.

In der Symbolleiste sind die Schaltfläche **Nicht verknüpfte Schlüsseldefinitionen anzeigen** bzw. **Nicht verknüpfte Schlossdefinitionen anzeigen** verfügbar. Wenn Sie auf die Schaltfläche **Nicht verknüpfte Schlüsseldefinitionen anzeigen** bzw. **Nicht verknüpfte Schlossdefinitionen anzeigen** klicken, werden in der Bestandteilliste alle Schlüssel- bzw. Schlossdefinitionen angezeigt.

## Schlüsselbunde eines ausgewählten Objekts anzeigen

Anzeigen der Schlüsselbunde, die zum ausgewählten Objekt gehören

### Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Auswahlstoffs **Standorte > Objekte** ein Objekt aus.
2. Im Auswahlstoffs **Komponenten > Schlüsselbunde** werden nur die Schlüsselbunde angezeigt, die mindestens einen Schlüssel enthalten, dessen Schlüsseldefinition zu einer Schlossdefinition mit mindestens einem Schloss im ausgewählten Objekt gehört.  
Wenn auf der Auswahlebene **Standorte** kein Objekt ausgewählt ist, werden alle Schlüsselbunde angezeigt.

# Schließmanagement – Feldbeschreibungen

## Schlüsseldefinitionen felder

---

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Code	Abhängig von Ihren Einstellungen für die Autocodierung muss hier entweder manuell ein Code eingegeben werden oder es wird der automatisch generierte Code angezeigt. Dieser Code besteht aus den in die Felder <b>Code 1 bis Code 5</b> eingegebenen Codesegmenten.
Anzeigetyp	Wählen Sie über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, einen Anzeigetyp für die Schlüsseldefinition aus. Nach dem ausgewählten Anzeigetyp richtet sich, welche Datenfelder angezeigt werden.
Beschreibung	Geben Sie in dieses Feld eine Beschreibung für die Schlüsseldefinition ein.
Marke	Geben Sie in diesem Feld die Marke der Schlüssel an, die zu dieser Schlüsseldefinition gehören.
Code 1 bis Code 5	Wenn in <b>Felddefinitionen</b> die Autocodierung aktiviert wurde, können Sie in diese Felder bis zu fünf verschiedene Codesegmente eingeben, die zusammengenommen den vollständigen Code für die Schlüsseldefinition ergeben. Dieser generierte Code wird im Feld <b>Code</b> angezeigt. Die einzelnen Codesegmente werden durch einen Punkt voneinander getrennt.
Lieferant	Wählen Sie über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, den Lieferanten der Schlüssel aus, die zu dieser Schlüsseldefinition gehören.

---

## Schlüssel ausgeben

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Code	In diesem Feld wird der automatisch generierte Code des Schlüssels angezeigt.
Beschreibung	Geben Sie in dieses Feld eine Beschreibung für den Schlüssel ein.
Folgenummer	In diesem Feld wird eine dem Schlüssel automatisch zugewiesene Nummer angezeigt, anhand derer der Schlüssel von den anderen Schlüsseln in der Schlüsseldefinition unterschieden werden kann. Jedes Mal, wenn einer Schlüsseldefinition ein neuer Schlüssel hinzugefügt wird, erhöht sich diese Folgenummer um eins. Folgenummern können manuell überschrieben werden.
Ergänzende Beschreibung	Geben Sie in dieses Feld bei Bedarf eine zusätzliche Beschreibung für den Schlüssel ein.
Ausgegeben	Geben Sie in diesem Feld durch Auswählen von Ja oder Nein an, ob der Schlüssel ausgegeben wurde.
Schlüsseldefinition	In diesem Feld wird die Schlüsseldefinition angezeigt, zu der der Schlüssel gehört. Über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, kann eine andere Schlüsseldefinition ausgewählt werden.
Schlüsselbund	Wählen Sie bei Bedarf über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, den Schlüsselbund aus, zu dem der Schlüssel gehört. Wenn in diesem Feld ein Schlüsselbund ausgewählt wurde, kann in das Feld <b>Aufbewahrungsort</b> kein Wert mehr eingegeben werden, da der Aufbewahrungsort eines Schlüssels, der zu einem Schlüsselbund gehört, der Aufbewahrungsort des Schlüsselbunds ist.
Aufbewahrungsort	Wählen Sie über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, einen Aufbewahrungsort für den ausgewählten Schlüssel aus. Für ausgegebene Schlüssel oder Schlüsselbunde können Sie hier angeben, wohin der Schlüssel oder Schlüsselbund zurückgegeben werden muss.
Ausgabedatum	In diesem nicht änderbaren Feld wird der Zeitpunkt angezeigt, zu dem der Schlüssel in <b>Personenverwaltung</b> ausgegeben wurde.
Ausgegeben an (Personal)	In diesem nicht änderbaren Feld wird der Name des Mitarbeiters angezeigt, an den der Schlüssel

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
	über die <b>Personenverwaltung</b> -Auswahlebene <b>Mitarbeiter</b> ausgegeben wurde.
Ausgegeben an (Besucher)	In diesem nicht änderbaren Feld wird der Name des Besuchers angezeigt, an den der Schlüssel über die <b>Personenverwaltung</b> -Auswahlebene <b>Besucher</b> ausgegeben wurde.
Angefordertes Rückgabedatum mit Uhrzeit	In diesem nicht änderbaren Feld wird angegeben, bis wann der Schlüssel zurückgegeben werden muss.

## Schlüssel ausgeben


<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Ausgabedatum	Geben Sie hier das Datum ein, an dem der Schlüssel ausgegeben wurde.
Rücknahme gewünscht am	Geben Sie hier an, wann der Schlüssel zurückgegeben werden muss.
Rücknahmedatum	In diesem Feld wird automatisch der Zeitpunkt angegeben, zu dem im Aktivitätsmenü auf <b>Zurück</b> geklickt wurde, um die Rücknahme des Schlüssels zu bestätigen. Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) kann auch manuell eingegeben werden.  Am schnellsten geht dies mit der Tastenkombination Strg+D.
Anmerkung zur Ausgabe	In dieses Feld können Sie bei Bedarf eine Anmerkung zur Ausgabe des Schlüssels eingeben.
Anmerkung zur Rückgabe	In dieses Feld können Sie bei Bedarf eine Anmerkung zum zurückgegebenen Schlüssel eingeben.
Schlüssel	In diesem Feld wird der ausgewählte Schlüssel angezeigt. Falls erforderlich, können Sie mithilfe des Dialogfelds in diesem Feld einen anderen Schlüssel auswählen.
Person	Wählen Sie über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, die Person aus, an die Sie den Schlüssel ausgeben möchten.
Objekt	In diesem nicht änderbaren Feld wird das Objekt angezeigt, zu dem der Schlüssel Zugang gewährt.

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Raum	In diesem nicht änderbaren Feld wird der Raum angezeigt, zu dem der Schlüssel Zugang gewährt.
Anlage	In diesem nicht änderbaren Feld wird der Raum angezeigt, zu dem der Schlüssel Zugang gewährt.

## Schlüsselbunde hinzufügen

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Code	Geben Sie in dieses Feld einen generierten Code für den Schlüsselbund ein.
Beschreibung	Geben Sie in dieses Feld eine Beschreibung für den Schlüsselbund ein.
Aufbewahrungsort	Wählen Sie über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, den Aufbewahrungsort des Schlüsselbunds aus.
Ausgegeben	Aus diesem nicht änderbaren Feld geht hervor, ob der Schlüsselbund ausgegeben wurde.

## Schlüsselbunde ausgeben und zurücknehmen

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Ausgabedatum	Geben Sie hier das Datum ein, an dem der Schlüsselbund ausgegeben wurde.
Rücknahme gewünscht am	Geben Sie hier an, wann der Schlüsselbund zurückgegeben werden muss.
Rücknahmedatum	In diesem Feld wird automatisch der Zeitpunkt angegeben, zu dem im Aktivitätsmenü auf <b>Zurück</b> geklickt wurde, um die Rücknahme des Schlüsselbunds zu bestätigen. Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) kann auch manuell eingegeben werden.
 Anmerkung zur Ausgabe	Am schnellsten geht dies mit der Tastenkombination Strg+D.  In dieses Feld können Sie bei Bedarf eine Anmerkung zur Ausgabe des Schlüsselbunds eingeben.

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Anmerkung zur Rückgabe	In dieses Feld können Sie bei Bedarf eine Anmerkung zum zurückgegebenen Schlüsselbund eingeben.
Schlüsselbund	In diesem Feld wird der ausgewählte Schlüsselbund angezeigt. Falls erforderlich, können Sie mithilfe des Dialogfelds in diesem Feld einen anderen Schlüsselbund auswählen.
Person	Wählen Sie über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, den Mitarbeiter aus, an den Sie den Schlüsselbund ausgeben.
Besucher	Wählen Sie über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, den Besucher aus, an den Sie den Schlüsselbund ausgeben.
Objekt	In diesem nicht änderbaren Feld wird das Objekt angezeigt, zu dem der Schlüsselbund Zugang gewährt.
Raum	In diesem nicht änderbaren Feld wird der Raum angezeigt, zu dem der Schlüsselbund Zugang gewährt.
Anlage	In diesem nicht änderbaren Feld wird die Anlage angezeigt, zu der der Schlüsselbund Zugang gewährt.

## Schlossdefinitionen hinzufügen

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Code	Abhängig von Ihren Einstellungen für die Autocodierung muss hier entweder manuell ein Code eingegeben werden oder es wird der automatisch generierte Code angezeigt. Dieser Code besteht aus den in die Felder <b>Code 1 bis Code 5</b> eingegebenen Codesegmenten.
Anzeigetyp	Wählen Sie über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, einen Anzeigetyp für die Schlossdefinition aus. Nach dem ausgewählten Anzeigetyp richtet sich, welche Datenfelder angezeigt werden.
Beschreibung	Geben Sie in dieses Feld eine Beschreibung für die Schlossdefinition ein.

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Kategorie	Geben Sie in dieses Feld die Kategorie ein, zu der die Schlossdefinition gehört.
Marke	Geben Sie in dieses Feld die Marke der Schlösser an, die zu dieser Schlossdefinition gehören.
Code 1 bis Code 5	Wenn in <b>Felddefinitionen</b> die Autocodierung aktiviert wurde, können Sie in diese Felder bis zu fünf verschiedene Codesegmente eingeben, die zusammengenommen den vollständigen Code für die Schlossdefinition ergeben. Dieser generierte Code wird im Feld <b>Code</b> angezeigt. Die einzelnen Codesegmente werden durch einen Punkt voneinander getrennt.
Lieferant	Wählen Sie über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, den Lieferanten der Schlösser aus, die zu dieser Schlossdefinition gehören.

## Schlösser felder

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Code	In diesem Feld wird der automatisch generierte Code für das Schloss angezeigt.
Folgenummer	In diesem Feld wird eine dem Schloss automatisch zugewiesene Nummer angezeigt, anhand derer der Schlüssel von den anderen Schlössern in der Schlossdefinition unterschieden werden kann. Jedes Mal, wenn einer Schlossdefinition ein neues Schloss hinzugefügt wird, erhöht sich diese Folgenummer um eins. Folgenummern können manuell überschrieben werden.
Beschreibung	Geben Sie in dieses Feld eine Beschreibung für das Schloss ein.
Ergänzende Beschreibung	Geben Sie in dieses Feld bei Bedarf eine zusätzliche Beschreibung für das Schloss ein.
Schlossdefinition	In diesem Feld wird die Schlossdefinition angezeigt, zu der das Schloss gehört. Über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, kann eine andere Schlossdefinition ausgewählt werden.

---

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Objekt	Wählen Sie über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, das Objekt aus, mit dem das Schloss verknüpft werden soll.
Raum	Wählen Sie über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, den Raum aus, mit dem das Schloss verknüpft werden soll.
Anlage	Wählen Sie über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, die Anlage aus, mit der das Schloss verknüpft werden soll.
Aufbewahrungsort	Wählen Sie über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, den Aufbewahrungsort des Schlosses aus.

---

## Aufbewahrungsorte hinzufügen

---

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Code	Geben Sie in dieses Feld einen Code für den Aufbewahrungsort ein.
Beschreibung	Geben Sie in dieses Feld eine Beschreibung des Aufbewahrungsorts ein.
Objekt	Wählen Sie über das Dialogfeld, das Sie von diesem Feld aus öffnen können, das Objekt aus, mit dem der Aufbewahrungsort verknüpft werden soll.

---

# Index

## A

- Anlagen: Schließmanagement 7
- Anzeigen: alle Schlossdefinition 18
- Anzeigen: alle Schlüsseldefinitionen 18
- Aufbewahrungsort 9
- Ausgegebene Schlüssel und Schlüsselbunde 8
- Autocodierung: aktivieren 11
- Autocodierung: deaktivieren 11

## B

- Besucher 9

## M

- Mitarbeiter 9

## O

- Objekt 9

## R

- Raum 9

## S

- Schließmanagement 9
- Schließmanagement: TSI 9
- Schloss 9
- Schloss: ausgeben 12
- Schloss: hinzufügen 15
- Schloss: verknüpfen mit Schlüsselbund 17
- Schloss: zurücknehmen 12
- Schlossdefinition 8
- Schlossdefinition: hinzufügen 14
- Schlossdefinitionen mit Schlüsseldefinitionen verknüpfen 16
- Schlüssel 8
- Schlüssel ausgeben: Data 12
- Schlüssel: hinzufügen 11, 15
- Schlüsselbund 8
- Schlüsselbunde ausgeben: Data 14
- Schlüsselbunde: ausgeben 14
- Schlüsselbunde: zurücknehmen 14
- Schlüsseldefinition 8
- Schlüsseldefinitionen mit Schlossdefinitionen verknüpfen 16

## V

- Verknüpfung aufheben: Schlossdefinitionen von Schlüsseldefinitionen 16, 16

## Z

- Zurückgegebene Schlüssel und Schlüsselbunde 9