

Table of Contents

A propos de Gestion d'Accès.....	4
Gestion d'Accès - Concepts.....	5
Autocodage.....	5
Éléments d'inventaire.....	5
Clés et trousseaux de clés remis.....	5
Clé.....	6
Définition de clé.....	6
Trousseau de clés.....	6
Définition de serrure.....	6
Serrure.....	6
Personnel.....	6
Objet.....	7
Clés et trousseaux de clés rendus.....	7
Espace.....	7
Stockage de clés.....	7
Visiteur.....	7
Utiliser Gestion d'Accès.....	8
Ajouter des définitions de clé.....	8
Ajouter des clés.....	9
Activer ou désactiver l'autocodage.....	9
Remettre des clés.....	10
Rendre des clés.....	10
Ajouter des trousseaux de clés.....	10
Remettre et reprendre des trousseaux de clés.....	11
Ajouter des définitions de serrure.....	11
Ajouter des serrures.....	12
Ajouter des endroits de stockage de clés.....	12
Associer des définitions de clé à des définitions de serrure.....	13

Associer des définitions de serrure à des définitions de clé.....	13
Associer des clés à des trousseaux de clés.....	14
Afficher toutes les définitions de clé ou de serrure.....	14
Afficher les trousseaux de clés d'un objet sélectionné.....	14
Gestion d'Accès - Descriptions des champs.....	15
Champs Définitions de clé.....	15
Champs Clés.....	15
Champs Remise de clés.....	16
Champs Trousseaux de clés.....	17
Champs Remise de trousseaux de clés.....	17
Champs Définitions de serrure.....	18
Champs Serrures.....	18
Champs Endroits de stockage de clés.....	19
Index.....	20

A propos de Gestion d'Accès

Une TSI dans Planon ProCenter permettant à une organisation de gérer qui a accès à quels objets, espaces et éléments d'inventaire. Il y a deux catégories de fonctionnalités dans **Gestion d'Accès** :

- Ajouter les clés et serrures d'une organisation au système ;
- Repérer les clés remises au personnel et aux visiteurs ou rendues par le personnel et les visiteurs.

Gestion d'Accès permet aux personnes appartenant à une organisation (comme par exemple les responsables de la sécurité) d'ajouter des définitions de clés et de serrures, des clés et des serrures. Ils peuvent associer des clés à des définitions de clés, des serrures à des définitions de serrures et des définitions de clés à des définitions de serrures afin de créer un plan d'accès aux objets, espaces et éléments d'inventaire. **Gestion d'Accès** comprend en outre une fonctionnalité pour les départements GRH et le service accueil qui leur permet de garder trace des clés remises au personnel et aux visiteurs et des clés rendues.

Gestion d'Accès - Concepts

Cette section décrit les concepts disponibles dans la TSI **Gestion d'Accès** et explique l'interaction entre eux. Reportez-vous aux liens ci-dessous pour de plus amples informations :

- [Autocodage](#)
- [Eléments d'inventaire](#)
- [Clés et trousseaux de clés rendus](#)
- [Clé](#)
- [Définition de clé](#)
- [Trousseau de clés](#)
- [Définition de serrure](#)
- [Serrure](#)
- [Personnes](#)
- [Objet](#)
- [Clés et trousseaux de clés rendus](#)
- [Espace](#)
- [Stockage de clés](#)
- [Visiteurs](#)

Autocodage

Une configuration dans **FieldDefiner** vous permettant de configurer la génération automatique de codes pour les définitions de serrures et de clés. Cette configuration est activée par défaut.

Eléments d'inventaire

Des éléments de valeur qu'une organisation possède comme par exemple des meubles, ordinateurs, etc. auxquels on peut donner accès ou non par des serrures et clés.

Dans **Gestion d'Accès** il est possible de sélectionner et consulter des éléments d'inventaire au niveau de sélection **Répartitions > Eléments d'inventaire**.

Clés et trousseaux de clés remis

Des clés et trousseaux de clés qui ne se trouvent pas à l'endroit de stockage normal, mais qui sont remis au personnel ou aux visiteurs. Il est possible de remettre des trousseaux de clés et au personnel et aux visiteurs. Des clés individuelles ne peuvent être remises qu'au personnel.

Il est possible de remettre des trousseaux de clés ou des clés dans **Gestion des Personnes** ou **Gestion d'Accès**.

Clé

Un outil servant à ouvrir une serrure et donnant accès à un objet, espace ou élément d'inventaire. Dans *Planon ProCenter* les données associées à une serrure physique sont ajoutées à un élément qui représente cette serrure.

Définition de clé

Les attributs généraux d'une clé que toutes les copies d'une clé héritent automatiquement. Chaque clé ajoutée à Planon ProCenter doit être associée à une définition de clé. Il est possible d'associer des définitions de clé à des définitions de serrure, ce qui implique que toutes les clés appartenant à la définition de clé sont compatibles avec toutes les serrures associées à la définition de serrure.

Trousseau de clés

Un groupe de clés pouvant être remis à une personne ou un visiteur dans Planon ProCenter. Dès qu'une clé fait partie d'un trousseau de clés, son endroit de stockage doit toujours être identique à celui du trousseau de clés et elle ne peut plus être remise séparément. Pour remettre une seule clé à un visiteur, il faut créer un trousseau de clés comprenant juste cette clé.

Définition de serrure

Les caractéristiques générales d'une serrure que toutes les copies d'une serrure héritent automatiquement. Chaque serrure ajoutée à Planon ProCenter doit être associée à une définition de serrure. Il est possible d'associer des définitions de serrure aux définitions de clé, ce qui implique que toutes les serrures appartenant à la définition de serrure sont compatibles avec toutes les clés associées à la définition de clé.

Serrure

Un outil qui, une fois ouvert par une clé, donne accès à un objet, espace ou élément d'inventaire. Dans Planon ProCenter les données associées à une serrure physique sont ajoutées à un élément qui représente cette serrure.

Personnel

Les personnes internes appartenant à une organisation.

Les personnes faisant partie du personnel interne d'une organisation sont ajoutées dans Gestion des Personnes.

Objet

Un bâtiment physique auquel on peut donner ou refuser accès par des clés et serrures.

Clés et trousseaux de clés rendus

Des clés et trousseaux de clés qui étaient remis au personnel ou à des visiteurs et qui sont rendus maintenant.

Espace

Un local dans un bâtiment physique auquel on peut donner ou refuser accès par des clés et serrures.

Stockage de clés

L'endroit où les clés et les serrures sont stockées quand elles ne sont pas remises. Vous pouvez spécifier un endroit de stockage pour chaque clé et chaque serrure. Dès qu'une clé fait partie d'un trousseau de clés, son endroit de stockage devient toutefois celui du trousseau de clés.

Visiteur

Un individu qui visite une organisation. Les visiteurs sont ajoutés dans **Gestion des Personnes**.

Utiliser Gestion d'Accès

Une TSI dans Planon ProCenter permettant à une organisation de gérer qui a accès à quels objets, espaces et éléments d'inventaire. Il y a deux catégories de fonctionnalités dans **Gestion d'Accès** :

- Ajouter les clés et serrures d'une organisation au système ;
- Repérer les clés remises au personnel et aux visiteurs ou rendues par le personnel et les visiteurs.

Gestion d'Accès permet aux personnes appartenant à une organisation (comme par exemple les responsables de la sécurité) d'ajouter des définitions de clés et de serrures, des clés et des serrures. Ils peuvent associer des clés à des définitions de clés, des serrures à des définitions de serrures et des définitions de clés à des définitions de serrures afin de créer un plan d'accès aux objets, espaces et éléments d'inventaire. **Gestion d'Accès** comprend en outre une fonctionnalité pour les départements GRH et le service accueil qui leur permet de garder trace des clés remises au personnel et aux visiteurs et des clés rendues.

Reportez-vous aux liens ci-dessous pour de plus amples informations :

- [Ajouter des définitions de clé](#)
- [Ajouter des clés](#)
- [Activer ou désactiver l'autocodage](#)
- [Remettre des clés](#)
- [Rendre des clés](#)
- [Ajouter des trousseaux de clés](#)
- [Remettre et reprendre des trousseaux de clés](#)
- [Ajouter des définitions de serrure](#)
- [Ajouter des serrures](#)
- [Ajouter des emplacements de stockage de clés](#)
- [Associer des définitions de à des définitions de serrure](#)
- [Associer des définitions de serrure à des définitions de clé](#)
- [Associer des clés à des trousseaux de clés](#)
- [Afficher toutes les définitions de clé ou de serrure](#)
- [Afficher les trousseaux de clés d'un objet sélectionné](#)

Ajouter des définitions de clé

Procédure

1. Allez à **Répartitions > Définitions de clés**.
2. Cliquez dans le menu d'actions **Définitions de clé** sur **Ajouter**.
3. Saisissez dans la section des données les champs applicables.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Voir également[Définition de clé](#)[Activer ou désactiver l'autocodage](#)

Ajouter des clés

Ajouter une ou plusieurs clés à une définition de clé.

Procédure

1. Allez à **Répartitions > Définitions de clé**.
2. Sélectionnez une définition de clé à laquelle vous voulez ajouter une clé.
3. Allez à **Serrures et clés > Clés**.
4. Cliquez dans le menu d'actions **Clés** sur **Ajouter**.
5. Saisissez dans la section des données les champs applicables. Pour une description des champs, reportez-vous à [Champs Clé](#).
6. Cliquez sur **Sauvegarder**. Une clé est ajoutée à la définition de clé.

Voir également[Clé](#)[Définition de clé](#)[Trousseau de clés](#)[Stockage de clés](#)

Activer ou désactiver l'autocodage

Activer ou désactiver la génération automatique d'un code pour des définitions de clé ou de serrure. L'autocodage est activé par défaut.

Lancement de cette fonctionnalité

Sélectionnez dans **FieldDefiner** au niveau de sélection **Business objects** ou le business object **Définitions de clé** ou le business object **Définitions de serrure**.

Utilisation de cette fonctionnalité

Activer/désactiver l'autocodage pour les définitions de clé ou de serrure

Procédure

1. Mettez dans le menu d'actions **Transitions d'état** l'état des **Définitions de clé** ou des **Définitions de serrure** sur **En construction**.
2. Cliquez dans le menu d'actions **System business objects** sur **Configurations Business object**.
En fonction du business object sélectionné, la boîte de dialogue **Configurations définition de clé** ou **Configurations définition de serrure** s'ouvre.
3. Cliquez sur **Oui** pour activer l'autocodage ou sur **Non** pour désactiver l'autocodage.
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.

5. Cliquez sur **Quitter**.
6. Sélectionnez au niveau de sélection **Business objects** > menu d'actions **Transitions d'état** l'état **Conclu**.

En fonction du business object sélectionné et de l'option sélectionnée, l'autocodage est activé/désactivé pour les **Définitions de clé** ou pour les **Définitions de serrure**.

Voir également

[Autocodage](#)

Remettre des clés

Enregistrer des clés remises au personnel ou des clés rendues par le personnel.



Il n'est pas possible de remettre une seule clé à un visiteur. Si vous voulez remettre une seule clé à un visiteur, vous devez créer un trousseau de clés ne contenant qu'une seule clé.

Procédure

1. Sélectionnez à **Serrures et clés** > **Clés** une clé.
2. Cliquez à **Serrures/clés correspondantes** > **Clés remises et rendues** dans le menu d'actions sur **Remettre**.
3. Saisissez dans la section des données les champs applicables.
Pour une description de ces champs, reportez-vous à [Champs Remettre des clés](#).
4. Cliquez sur **Sauvegarder**.
Vous venez de remettre une clé à la personne sélectionnée.

Rendre des clés

Procédure

1. Allez à **Serrures/clés correspondantes** > **Clés remises et rendues**.
2. Sélectionnez la clé remise qui doit être rendue.
3. Cliquez dans le menu d'actions sur **Rendre**.
4. Dans le champ **Rendu le** la date-heure actuelle apparaîtra.
Vous venez d'enregistrer que la clé est rendue.



Après avoir rendu une clé, il peut durer jusqu'à 60 secondes avant que cette même clé ne puisse être remise de nouveau.

Ajouter des trousseaux de clés

Procédure

1. Cliquez dans le menu d'actions **Répartitions >Trousseaux de clés** sur **Ajouter**.
2. Saisissez dans la section des données les champs applicables.
Pour une description de ces champs, reportez-vous à [Champs Trousseaux de clés](#).
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Vous venez d'ajouter un trousseau de clés.

Voir également

[Trousseau de clés](#)

[Stockage de clés](#)

Remettre et reprendre des trousseaux de clés

Enregistrer des trousseaux de clés remis au personnel ou à des visiteurs ou des trousseaux de clés rendus par le personnel ou des visiteurs.

Procédure

1. Allez à **Répartitions > Trousseaux de clés**.
2. Sélectionnez un trousseau de clés.
3. Allez à **Serrures et clés**.
4. Pour remettre un trousseau de clés à une personne ou un visiteur, sélectionnez l'étape de sélection **Trousseaux de clés remis et rendus**.
5. Cliquez dans le menu d'actions sur **Remettre**.
6. Saisissez dans la section des données les champs applicables.
Pour une description de ces champs, reportez-vous à [Champs Trousseaux de clés](#).
7. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Vous venez de remettre un trousseau de clés à la personne ou au visiteur sélectionné.

Reprendre des trousseaux de clés

1. Sélectionnez à **Serrures et clés > Trousseaux de clés remis et rendus** le trousseau de clés remis qui doit être rendu.
2. Cliquez dans le menu d'actions sur **Rendre**.
3. Dans le champ **Rendu le** la date-heure actuelle apparaîtra.
Vous venez d'enregistrer que le trousseau de clés est rendu.



Après avoir repris un trousseau de clés, il peut prendre jusqu'à 60 secondes avant que ce même trousseau de clés ne puisse être remis de nouveau.

Ajouter des définitions de serrure

Ajouter une définition de serrure dans **Gestion d'Accès**.

Procédure

1. Cliquez dans le menu d'actions **Définitions de serrure** sur **Ajouter**.
2. Saisissez dans la section des données les champs applicables.
Pour une description de ces champs, reportez-vous à [Champs Définitions de serrure](#).
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Voir également

[Activer ou désactiver l'autocodage](#)

Ajouter des serrures

Ajouter une ou plusieurs serrures à une définition de serrure.

Procédure

1. Allez à **Serrures et clés** > **Serrures**. Sélectionnez la définition de serrure à laquelle vous voulez ajouter une serrure.
2. Sélectionnez **Emplacements** > **Objets** et sélectionnez l'objet auquel vous voulez ajouter la serrure.
3. Sélectionnez le niveau de sélection **Serrures**.
4. Cliquez dans le menu d'actions **Serrures** sur **Ajouter**.
5. Saisissez dans la section des données les champs applicables.

Pour une description de ces champs, reportez-vous à [Champs Serrure](#).

6. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Voir également

[Serrure](#)

[Définition de serrure](#)

[Stockage de clés](#)

Ajouter des endroits de stockage de clés

Ajouter des endroits de stockage pour des serrures et clés.

Procédure

1. Allez à **Endroits** > **Clé** > **Stockage**. Cliquez dans le menu d'actions sur **Ajouter**.
2. Saisissez dans la section des données les champs applicables.
Pour une description de ces champs, reportez-vous à [Champs Endroits de stockage de clés](#).
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Si vous allez de **Clé** > **Stockage** à **Serrures et clés** > **Clés**, toutes les clés stockées à cet endroit sont affichées (y compris celles appartenant à un trousseau de clés).

Voir également

[Stockage de clés](#)

[Trousseau de clés](#)

Associer des définitions de clé à des définitions de serrure

Associer une définition de clé à une définition de serrure.

Procédure

1. Allez à **Répartitions** > **Définitions de clé**.
2. Sélectionnez la définition de clé que vous voulez associer à une définition de serrure.
3. Cliquez dans le menu d'actions **Liens** sur **Définitions de serrure**.

La boîte de dialogue **Définitions de serrure** s'affiche.

4. Sélectionnez dans la section **Disponible** une ou plusieurs définitions de serrure.
5. Cliquez sur le bouton flèche droite.

Les définitions de serrure sélectionnées sont déplacées vers la section **En usage**.



Pour dissocier des définitions de serrure, sélectionnez-les dans la section **En usage** et cliquez sur le bouton flèche gauche. Ainsi vous les déplacez de nouveau vers la section **Disponible**.

6. Cliquez sur **OK**.

Vous venez d'associer la définition de clé aux définitions de clé sélectionnées. Par conséquent toutes les clés appartenant à cette définition de clé sont associées aux serrures qui appartiennent aux définitions de serrure sélectionnées.

Associer des définitions de serrure à des définitions de clé

Associer une définition de serrure à une définition de clé.

Procédure

1. Allez à **Répartitions** > **Définitions de serrure**.
2. Sélectionnez la définition de clé que vous voulez associer à une définition de clé.
3. Cliquez dans le menu d'actions **Liens** sur **Définitions de clé**.

La boîte de dialogue **Définitions de clé** s'affiche.

4. Sélectionnez dans la section **Disponible** une ou plusieurs définitions de clé.
5. Cliquez sur le bouton flèche droite.

Les définitions de clé sélectionnées sont déplacées vers la section **En usage**.



Pour dissocier les définitions de clé, sélectionnez-les dans la section **En usage** et cliquez sur le bouton flèche gauche. Ainsi vous les déplacez de nouveau vers la section **Disponible**.

6. Cliquez sur **OK**.

Vous venez d'associer la définition de serrure aux définitions de clé sélectionnées. Par conséquent toutes les serrures appartenant à cette définition de serrure sont associées aux clés qui appartiennent aux définitions de clé sélectionnées.

Voir également

[Définition de serrure](#)

[Définition de clé](#)

Associer des clés à des trousseaux de clés

Associer une clé à un trousseau de clés.

Procédure

1. Allez à **Serrures et clés** > **Clés**.
2. Sélectionnez la clé que vous voulez associer à un trousseau de clés.
3. Ouvrez dans le champ **Trousseau de clés** la boîte de dialogue **Trousseau de clés**.
4. Sélectionnez un trousseau de clés.
5. Cliquez sur **OK**.

Vous venez d'associer la clé au trousseau de clés sélectionné.

Afficher toutes les définitions de clé ou de serrure

Afficher toutes les définitions de clé ou de serrure au niveau de sélection **Répartitions**, indépendamment du fait qu'elles sont associées à un objet ou non. A l'étape de sélection **Définitions de clé** ou **Définitions de serrure** les seules définitions de clé ou de serrure affichées par défaut dans la liste des éléments sont celles associées aux objets sélectionnés au niveau de sélection **Emplacements** > **Objets**.

Les boutons **Afficher définitions de clé dissociées** et **Afficher définitions de serrure dissociées** sont disponibles dans la barre d'outils. Lorsque vous cliquez sur **Afficher définitions de clé dissociées** ou **Afficher définitions de serrure dissociées**, toutes les définitions de clé/serrure sont affichées.

Afficher les trousseaux de clés d'un objet sélectionné

Afficher les trousseaux de clés appartenant à l'objet sélectionné.

Procédure

1. Sélectionnez à **Emplacements** > **Objets** un objet.
2. A **Répartitions** > **Trousseaux de clés** seuls ces trousseaux de clés sont affichés qui contiennent au moins une clé dont la définition de clé a un rapport à une définition de serrure qui a au moins une serrure dans l'objet sélectionné. Si vous n'avez sélectionné aucun objet à **Emplacements**, tous les trousseaux de clés sont affichés.

Gestion d'Accès - Descriptions des champs

Champs Définitions de clé

Champ	Description
Code	En fonction de vos configurations d'autocodage, un code doit être saisi dans ce champ manuellement ou le champ est rempli avec un code autogenerated comprenant les segments de code saisis dans les champs Code 1 – 5 .
Type d'affichage	Ouvrez la boîte de dialogue dans ce champ pour sélectionner un type d'affichage pour la définition de clé. Le type d'affichage sélectionné détermine quels champs de données seront affichés.
Description	Saisissez une description de la définition de clé.
Marque	Saisissez la marque des clés appartenant à cette définition de clé.
Code 1 à Code 5	Si l'autocodage est activé dans FieldDefiner , utilisez ces champs pour saisir jusqu'à cinq segments de code différents qui forment ensemble le code entier de la définition de clé. Ce code généré est affiché dans le champ Code . Les segments du code sont séparés par un point.
Fournisseur	Ouvrez la boîte de dialogue dans ce champ pour sélectionner le fournisseur des clés appartenant à cette définition de clé.

Champs Clés

Champ	Description
Code	Affiche le code automatiquement généré de la clé.
Description	Saisissez une description de la clé.
Numéro séquentiel	Un numéro automatiquement attribué à une clé pour la distinguer des autres clés appartenant à la même définition de clé. Le numéro séquentiel est augmenté d'un chaque fois qu'une nouvelle clé est ajoutée à la même définition de clé. Il est possible de modifier manuellement un numéro séquentiel.
Description complémentaire	Si nécessaire, vous pouvez saisir ici une description complémentaire de la clé.
Remis	Indiquez dans ce champ Oui/Non si la clé est remise ou non.
Définition de clé	Affiche la définition de clé à laquelle la clé appartient. Vous pouvez sélectionner une autre définition de clé dans la boîte de dialogue disponible dans ce champ.

Champ	Description
Trousseau de clés	Si d'application, sélectionnez dans la boîte de dialogue disponible dans ce champ le trousseau de clés auquel appartient la clé. Dès que vous avez sélectionné un trousseau de clés dans ce champ, vous ne pouvez plus saisir de valeur dans le champ Endroit de stockage puisque l'endroit de stockage d'une clé appartenant à un trousseau de clés est celui du trousseau de clés.
Stockage de clés	Sélectionnez un endroit de stockage pour la clé sélectionnée dans la boîte de dialogue qui est disponible dans ce champ. Dès qu'une clé ou un trousseau de clés est remis, vous pouvez sélectionner l'endroit où il faut rendre la clé ou le trousseau de clés.
Remis le	Ce champ en lecture seule affiche la date-heure à laquelle la clé est remise dans Gestion des Personnes .
Remis à (personnel)	Ce champ en lecture seule affiche le nom de la personne du niveau de sélection Personnes de Gestion des Personnes à laquelle la clé est remise.
Remis à (visiteur)	Ce champ en lecture seule affiche le nom du visiteur du niveau de sélection Visiteurs de Gestion des Personnes auquel la clé est remise.
Date-heure de reprise demandée	Ce champ en lecture seule affiche la date-heure à laquelle la clé doit être rendue.

Champs Remise de clés


Champ	Description
Remis le	Saisissez la date à laquelle la clé est remise.
Date de reprise souhaitée	Saisissez la date-heure à laquelle la clé doit être reprise.
Date de reprise réelle	Lorsque la clé est rendue (en cliquant dans le menu d'actions sur l'option Rendre) la date-heure actuelle apparaît dans ce champ. La date-heure peut également être saisie manuellement. Utilisez la clé de raccourci CTRL+D pour saisir vite la date-heure actuelle.
Commentaire sur la remise	Vous pouvez saisir ici des commentaires sur la remise de la clé.
Commentaire sur la reprise	Vous pouvez saisir ici des commentaires sur la clé rendue.
Clé	Ce champ affiche la clé sélectionnée. Vous pouvez sélectionner une autre clé dans la boîte de dialogue disponible dans ce champ.
Personne	Sélectionnez la personne à laquelle vous voulez remettre la clé dans la boîte de dialogue qui est disponible dans ce champ.
Objet	Ce champ en lecture seule spécifie l'objet auquel la clé donne accès.
Espace	Ce champ en lecture seule spécifie l'espace auquel la clé donne accès.

Champ	Description
Elément d'inventaire	Ce champ en lecture seule spécifie l'élément d'inventaire auquel la clé donne accès.

Champs Trousseaux de clés

Champ	Description
Code	Saisissez un code généré pour le trousseau de clés.
Description	Saisissez ici une description du trousseau de clés.
Endroit de stockage	Sélectionnez l'endroit de stockage du trousseau de clés dans la boîte de dialogue qui est disponible dans ce champ.
Remis	Ce champ en lecture seule indique si le trousseau de clés est remis ou non.

Champs Remise de trousseaux de clés

Champ	Description
Remis le	Saisissez la date à laquelle le trousseau de clés est remis.
Date de reprise souhaitée	Saisissez la date-heure à laquelle le trousseau de clés doit être rendu.
Date de reprise réelle	Lorsque le trousseau de clés est rendu (en cliquant dans le menu d'actions sur l'option Rendre) la date-heure actuelle apparaît dans ce champ. La date-heure peut également être saisie manuellement.
	Utilisez la clé de raccourci CTRL+D pour saisir vite la date-heure.
Commentaire sur la remise	Vous pouvez saisir ici des commentaires sur la remise du trousseau de clés.
Commentaire sur la reprise	Vous pouvez saisir ici des commentaires sur le trousseau de clés rendu.
Trousseau de clés	Ce champ affiche le trousseau de clés sélectionné. Vous pouvez sélectionner un autre trousseau de clés dans la boîte de dialogue qui est disponible dans ce champ.
Personne	Sélectionnez la personne à laquelle vous voulez rendre le trousseau de clés dans la boîte de dialogue qui est disponible dans ce champ.
Visiteur	Sélectionnez le visiteur auquel vous voulez remettre le trousseau de clés dans la boîte de dialogue qui est disponible dans ce champ.
Objet	Ce champ en lecture seule spécifie l'objet auquel le trousseau de clés donne accès.

Champ	Description
Espace	Ce champ en lecture seule spécifie l'espace auquel le trousseau de clés donne accès.
Élément d'inventaire	Ce champ en lecture seule spécifie l'élément d'inventaire auquel le trousseau de clés donne accès.

Champs Définitions de serrure

Champ	Description
Code	En fonction de vos configurations d'autocodage, un code doit être saisi dans ce champ manuellement ou le champ est rempli d'un code autogénéré comprenant les segments de code saisis dans les champs Code 1 – 5 .
Type d'affichage	Ouvrez la boîte de dialogue dans ce champ pour sélectionner un type d'affichage pour la définition de serrure. Le type d'affichage sélectionné détermine quels champs de données seront affichés.
Description	Saisissez une description pour la définition de serrure.
Catégorie	Saisissez la catégorie à laquelle la définition de serrure appartient.
Marque	Saisissez la marque des serrures appartenant à cette définition de serrure.
Code 1 à Code 5	Si l'autocodage est activé dans FieldDefiner , utilisez ces champs pour saisir jusqu'à cinq segments de code différents qui forment ensemble le code entier de la définition de serrure. Ce code généré est affiché dans le champ Code . Les segments du code sont séparés par un point.
Fournisseur	Ouvrez la boîte de dialogue dans ce champ pour sélectionner le fournisseur des serrures appartenant à cette définition de serrure.

Champs Serrures

Champ	Description
Code	Affiche le code de la serrure automatiquement généré.
Numéro séquentiel	Un numéro automatiquement attribué à une serrure pour la distinguer des autres serrures appartenant à la même définition de serrure. Le numéro séquentiel est augmenté d'un chaque fois qu'une nouvelle serrure est ajoutée à la même définition de serrure. Il est possible de modifier manuellement un numéro séquentiel.
Description	Saisissez une description de la serrure.

Champ	Description
Description complémentaire	Si nécessaire, vous pouvez saisir ici une description complémentaire de la serrure.
Définition de serrure	Affiche la définition de serrure à laquelle la serrure appartient. Vous pouvez sélectionner une autre définition de serrure dans la boîte de dialogue disponible dans ce champ.
Objet	Sélectionnez l'objet dans la boîte de dialogue disponible dans ce champ auquel vous voulez associer un endroit de stockage.
Espace	Sélectionnez l'espace dans la boîte de dialogue disponible dans ce champ auquel vous voulez associer une serrure.
Élément d'inventaire	Sélectionnez l'élément d'inventaire dans la boîte de dialogue disponible dans ce champ auquel vous voulez associer une serrure.
Endroit de stockage	Sélectionnez l'endroit de stockage de la serrure dans la boîte de dialogue disponible dans ce champ.

Champs Endroits de stockage de clés

Champ	Description
Code	Saisissez un code pour le stockage des clés.
Description	Saisissez une description pour le stockage des clés.
Objet	Sélectionnez l'objet dans la boîte de dialogue disponible dans ce champ auquel vous voulez associer un endroit de stockage.

Index

A

Afficher : toutes les définitions de clé 14
Afficher : toutes les définitions de serrure 14
Autocodage : activer 9
Autocodage : désactiver 9

C

Clé 6
Clé : associer à trousseau de clés 14
Clé : remettre 10
Clé : rendre 10
Clé: ajouter 9, 12
Clés et trousseaux de clés remis 5
Clés et trousseaux de clés rendus 7

D

Définition de clé 6
Définition de clé : associer à définition de serrure 13
Définition de serrure 6
Définition de serrure : ajouter 11
Définition de serrure : associer à définition de clé 13
Dissocier : définition de clé de définition de serrure 13
Dissocier : définition de serrure de définition de clé 13

E

Élément d'Inventaire : Gestion d'Accès 5
Espace 7

G

Gestion d'Accès : TSI 7

O

Objet 7
Objet : Gestion d'Accès 7

P

Personnel 6

R

Remettre des clés : données 10
Remettre des trousseaux de clés : données 11

S

Serrure 6
Serrure : ajouter 12
Stockage de clés 7

T

Trousseau de clés 6

Trousseau de clés : remettre 11

Trousseau de clés : rendre 11

V

Visiteurs 7